

■ 必要な道具

ストレートアイロン	…1本
ドライヤー	…1台
ツインブラシ	…1個
スクイズフォーマー	…1個
リングコーム	··· 1本
ジャンボコーム	··· 1本
ヘアダイブラシ	…2本
カラーカップ	…2個
ダッカール	·数本
タオル	·数枚
デジタルスケーラー	… 1台
スプレイヤー	···1本

■ 使用量目安











Instagramを使ってお客さんやヘアマゼラン 取り扱いサロンと「トキ」を共有しましょう

@hairmagellanをタグ付け、#ヘアマゼラン のハッシュタグをつけて投稿しよう!

	777 Y E D D E L	イン・マピング・シン	イン・マピンン トイス	ウベビンシーレース	
ショート〜 ミディアム (肩ライン前後)	15g	15g	15g	15g	
ミディアム〜 ロング (肩ラインから下)	30g	30g	30g	30g	

※1:セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP、コレステロール、クオタニウム-33※2:アルキル化シルク(イソステアロイル加水分解シルクAMP)、シリル化シルク((ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解シルク)※3:PCA-Na、アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン※4:アルギニンエチルHCl※5:オレイン酸フィトステリル※6:ヒドロキシプロピルキトサン※7:セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク※8:加水分解コンキリオン※9クロフサスグリ果実エキス、ブドウ酒、チョウジエキス※10:乳酸

ヘアマゼラン シャンプー・毛髪診断・タオルドライ

シャンプーで髪の汚れを落とし、しっかりタオルドライする。 ウェット状態で毛髪診断をする。


シャンプーで髪の汚れを落とし、手で握っても水がしみでない程度までしっかりタオル ドライします。シャンプーは**ヘアマゼラン シャンプー**がおすすめです。濡れた状態で コームを通し、引っかかる箇所があるかないかを確認します。

ヘアマゼラン ゼロ(0)塗布・チェンジリンス シャンプー台でヘアマゼラン ゼロ(0)を髪の毛先から 中間にかけて塗布する。次に全体に塗布する。



2-1 毛先から中間に規定量の半分を塗布し、コームで しっかり髪になじませます。約2分放置後、シャンプーボ ウルに2L位のお湯をため、2分間程度、カップを用いて チェンジリンスします。髪を手で握っても水がしみでな い程度までしっかりタオルドライします。

2-2 残りを根元1.5cmは外し、全体に塗布し、コームで しっかり髪になじませ、チェンジリンスします。その後、タ オルドライします。



ヘアマゼラン ウン(1)塗布

シャンプー台でヘアマゼラン ウン(1)を髪の毛先 から中間にかけて塗布し、その後全体にのばす。

根元1.5cmは外して毛先から中間に塗布し、 コームでしっかりと髪全体にのばしてなじませ ます。



1

4

チェンジリンス・タオルドライ チェンジリンスし、 しっかりタオルドライする。

シャンプーボウルに2L位のお湯をため、2分程度、カップ を用いてチェンジリンスします。髪を手で握っても水がし みでない程度までしっかりタオルドライします。



ヘアマゼラン ドイス(2)塗布 ヘアマゼラン ドイス(2)をフォーマー

ポンプ、あるいはハケで全体に塗布する。

全頭を10ブロックに分け、各ブロックにつき規 定量の10分の1ずつを根元1.5cmは外してサイ ド下ブロックから塗布し、全体になじませます。



50%ドライ

湿熱ツインブラシとドライヤーまたは湿熱 蒸気で半乾燥(50%ドライ)状態にする。

全頭を10ブロックに分けます。ツインブラシ(または湿熱蒸 気を使用)で髪の面を整えてから、5cm幅のスライスに対して ツインブラシとドライヤーまたは湿熱蒸気で、温風を2回通し ます。根元を立ち上げるときは、アップステムで行います。 バックもサイドもブロックの下から上の順に、半乾燥していき ます。各スライスに対して、ツインブラシと温風を2回程度通 し、50%ドライ状態にします。※ツインブラシ後の半乾燥 (50%ドライ)状態を確認しておくこと。



水分調節


髪全体の水分量を調節します。

スプレイヤーで髪全体に水を塗布してください。 コーミングしても束になる程度の水分量が目安です。

※工程6が湿熱蒸気の場合はこの工程は実施せず、工程8に進んでください。

ヘアマゼラン トレイス(3)塗布 ヘアマゼラン トレイス(3)を ハケで全体に塗布する。

全頭を10ブロックに分けます。1ブロックあたり、規定量 の10分の1のヘアマゼラントレイス(3)を2回に分けて 塗布します。始めはダメージが高い毛先3~5cmあたり に塗布し、手でなじませます。その後、コームを使って中 間から根元の方に上るように塗布していきます。さらに、 付きが少ないスライスの中間あたりに付け、根元へ向



工程1でコームが引っかかった場合のみへアマゼラン ウン(1)を再塗布する。

- ●引っかからない場合:工程9へ
- ●引っかかる場合:ヘアマゼラン ウン(1)少量を毛先のダメージ部に再塗布し、よくなじませます。

100℃アイロンスルー

100℃設定のアイロンを3回スルーする。

全頭を10ブロックに分けます。アイロンは100℃に設定して おきます。1スライスを5~7cm幅でとり、1スライスにつき3 回ほど(10秒を3回*)アイロンスルーを行います。CMCのガ ラス転移点である85℃以上まで髪を加温することが大切で す。これにより、CMCを髪のダメージホール内に均等に行き わたらせます。バックもサイドもブロックの下から上の順に、 ゆっくりアイロンスルーしていきます。※85℃以上の髪とは、 アイロン直後に触れたときアチッとなる程度



クーリング 10

ドライヤーの冷風でクーリングし、3分間放置する。

ドライヤーの冷風を使って髪全体を冷やしていきます。その後、ジャンボコームでバッ クコーミングし、3分間ぐらい放置します。**これにより、85℃以上の加温で溶かした** CMCを冷やし、髪内部の液晶ラメラ構造の再構築を促します。また、放置すること で、CMCやケラチンをしっかり定着させます。

|水洗・ヘアマゼラン トレイス(3)再塗布

しっとり感・まとまり感を求めるとき:水洗して、ヘアマゼラン トレイス (3) を塗布する。

そのまま水洗して軽く水を切った後に、ヘアマゼラン トレイス (3) 少量を髪全 体になじませ、良くタオルドライします。ヘアマゼランによる質感を、お客さまの 好みに応じてあわせるための工程です。



ライトな質感を求めるとき:水洗する。その後、シャンプーコーミング。

フォーマーポンプでヘアマゼラン シャンプーと水 (1:1) を泡立て、ジャンボコームでコーミングします。水洗 して、軽く水を切った後に、ヘアマゼラントレイス(3)少量を髪全体になじませ、良くタオルドライします。

ドライ・アイロンスルーまたはコテ巻きまたはアイロンブラシ

12 ドライヤーで80~90%ドライする。その後、<mark>140℃設定</mark>のアイロンで2回 スルー、または160~180℃設定のコテで巻くまたは、アイロンブラシ。

ドライヤーで80~90%ドライします。その後、<mark>140℃設定</mark>のアイロンで、 1パネル1.5~2cmで2回スルーします。バックもサイドもブロックの下か ら上の順に、蒸気が出る程度までゆっくりアイロンスルーしていきます。 キューティクルケラチンのガラス転移点である105℃以上をくぐらせる と表面の凹凸が整い、髪に弾力とツヤがあらわれてきます。



※105℃のガラス転移点温度にする工程です。伸ばす工程ではありません。

13 仕上げ

ハンドブローでスタイルを作って仕上げる。



ハンドブローでスタイルを作ります。ここで完全ドライして仕上げになります。 仕上げには、**ガルバCMCケアエマルジョン、ガルバCMCケアミスト**がおススメです。

- ●モイスチャーテイスト:長さに応じてガルバエマルジョン1~2プッシュを塗布。しっ とりさせたい髪や、硬毛、広がりを抑えたい髪に。
- ●ライトテイスト:全体にガルバミスト2プッシュを塗布。紫外線からのダメージを軽 減。髪のつやと軽さが欲しい髪に。

ホームケア 14

専用 ヘアマゼラン シャンプー・トリートメント



ホームケアとして、専用の**ヘアマゼラン シャンプー・トリートメント**をおススメしま しょう。システムトリートメントの効果が持続し、お客さま満足度も高まります。